

2.4.3.j Stíluslap műveletek (Adminisztráció)

Stíluslapok (ikonok) a faelemek elkülönítésére szolgálnak. Segítségükkel a struktúrában ránézésre azonosítható a csomópont típusa.

A stíluslapok felületen a következő paraméterek állíthatók be:

- Ikon
 - listából kiválasztott ikon jelenik meg a létrehozott stílus faelemen beállítva
- szín
 - az ikon az itt megadott színt veszi fel
- betű típus (súly)
 - normál
 - félkövér
 - dőlt
 - vékony
 - vékonyabb
- betű típus (formázás)
 - nincs
 - áthúzott
 - felülhúzott
 - aláhúzott
- név
 - stíluslaphoz rendelt név
- közmű
 - amennyiben stíluslap megjelölése közműhöz használt, itt kell kiválasztani a közmű típusát

A szoftverben 1 közmű csak 1 stíluslaphoz állítható be. Azok a stíluslapok törölhetőek, amik az adott időpontban a betöltött adatoknál nincsenek használva.


Számlafeldolgozást követően a létrejött mérési ponthoz a rendszer azt a stíluslapot rendeli, melyhez a közműtípus tartozik.

Közműtípus beállítása stíluslapon

Ahhoz, hogy a számlafeldolgozó be tudja azonosítani, mely közműhöz milyen stíluslap tartozik, azt paraméterezni kell a stíluslapokon. A stíluslapok létrehozásakor, vagy szerkesztésekor ez


megtehető a közmű legördülőből a kívánt közműtípus kiválasztásával.

!Fontos! Amennyiben nincs beállítva közműtípus a stíluslaphoz (áram, gáz, víz, szállítás, stb), a feldolgozó nem tudja, hogy a létrehozott mérési ponthoz milyen síluslap tartozik, következésképpen egy alapértelmezett mappa ikon jelenik meg csomópont előtt.




1. ábra – „Áram közműtípus beállítva „Villany” stíluslapon

Stíluslap a létrehozást követően a feldolgozó által újonnan létrehozott villamost pod neve előtt megjelenik, illetve kézzel való [csomópont létrehozás](#)kor kiválasztható az a stílus legördülőből.




2. ábra - Stíluslap megjelenítése fában



3. ábra - Stíluslap beállítása csomóponton

A már valamelyik stíluslapon beállított közmű típus kikerül a legördülő listából, ott újból csak akkor jelenik meg, ha eltávolítják az alól a stíluslap alól, ahol előzőleg be lett választva (példában a „Villany„ stíluslap alatt).



4. ábra – „Áram” közmű nem jelenik meg a közműválasztóban

!Fontos! Stíluslap létrehozását megelőzően létrejött faelemeken visszamenőlegesen nem történik meg a stíluslap beállítás. Ezért fontos, hogy a stíluslapok a bevezetéskor/ új közműtípus számláinak feldolgozását megelőzően definiálva legyenek.

Közműtípus eltávolítása stíluslapról

Közműtípus eltávolítható stíluslapról, a stíluslapot szerkesztve, majd a közmű legördülőből az üres értéket választva.



5. ábra – „Áram” közműtípus eltávolítása közmű legördülőből

Az eltávolítást követően az „Áram” közműtípus választhatóvá válik a legördülőben.



6. ábra - „Áram” közműtípus is választható a legördülőből

Fontos! A módosítást megelőzően beállított stíluslap a már létrehozott csomópontokon megmarad!

