
2.6.2 Mérőóra lezárás


- **Mérőállás felület**
  - **Mérőóra lezárása**

Mérőóra csere esetén a cserélendő mérőórát zárni kell, majd megadni az új mérőóra számát és a hozzá tartozó kezdőértéket. Ezt követően a zárt mérőóra nem nyitható vissza és nem rögzíthető hozzá mérési adat.

Az új mérőóra kiválasztható a megjelenő „Válassz mérőórát” legördülő listából, illetve megadható kézzel is (opció csak adatbázis- és rendszeradmin számára érhető el).




2. ábra – Mérőóra lezárás – Új mérőóra választó




3. ábra - Mérőóra lezárás - Új mérő gyáriszám megadása kézzel

A kézzel megadott mérő gyári szám bekerül a csomópont "Mérő gyáriszámok" szekcióba. A mérő gyáriszámok alatt megtalálhatók a csomópontra rögzített mérő gyáriszámok - lezártak és lezáratlanok egyaránt. Zárt mérőórák lezárt (lakat) ikonnal vanak jelölve.




4. ábra - Mérő gyáriszámok csomópont adataiban

A "Mérőállás rögzítése" felület "Mérőóra mezője" tartalmazza a POD csomóponton rögzített mérő gyáriszámokat a lezárt kivételével.



5. ábra – POD csomóponton rögzített nem lezárt mérő gyáriszámok

Mérőállások táblázatban a mérőóra gyári száma mellett lakattal vannak jelölve a lezárt mérőórák.



6. ábra - Zárt mérőórák jelölése "Mérőállások" felülten

Fontos! A csomóponton megadható „Aktív mérőóra” checkbox kiürítése és a mérőóra lezárása opció nem egyenértékű. Míg az „Aktív mérőóra” checkbox azt befolyásolja, hogy a mérőórára rögzíthető-e mérési adat mobil alkalmazásból és hogy mérőórára importálható-e adat, addig a „Mérőóra lezárása” opció véglegesen zárja a mérőórát.

Változat #8
Lépő Levente hozta létre 11 június 2024 08:33:42

Lépő Levente frissítette 27 október 2026 10:46:19